# 11. LEÇON.

### I. PARTIE,

### TON DE MI.

Du Ton de la nous passerons au Ton de MI, si nous voulons moduler à la Dominante, car MI est la Dominante du Ton de la, Ré, Sous Dominante de la, deviendra Ré dièse, Sensible du Ton de MI, et nous aurons quatre dièses à la clé, FA LT SOL RÉ; ainsi pour arriver du Ton d'ut, au Ton de MI, nous avons passé par quatre modulations, celles de sol, de Ré, de la, et de MI. Pour retourner du Tou de MI, au Ton d'ut, il faudra nécessairement moduler quatre fois à la Sous Dominante, et à chaque fois un dièse de moins, et la Sensible redevient Sous Dominante. Ce que nous disons là, a besoin d'une explication plus longue, et d'être appuyé d'exemples; nous y reviendrons avec détail. Les Intervalles du Ton de MI doivent être les mêmes que ceux du Ton d'ut.

LT RÉ MI <sup>12</sup> FA SOL LA SI <sup>12</sup> UT
MI #FA #SOL LA SI #UT #RÉ MI

Comme vous devez aussi le voir, les accords se trouveront les mêmes que dans le Ton d'ut.



Ainsi nous le voyons encore, pour rendre majeur un accord mineur, il faut dièser la note du milieu, la médiante de l'accord, car alors on augmente la 1<sup>ère</sup> Tierce, et on diminue la seconde. Et pour rendre mineur un accord majeur, il faut dièser la 1ère note, la Tonique de l'accord, et la dernière la Dominante de l'accord; enfin, pour rendre neutre un accord mineur, il faut dièser la Tonique et la médiante de l'accord; nous verrons encore d'autres moyens pour transformer les accords.







Voilà deux morceaux qui sont écrits avec la clé de Fa & ligne, et quatre dièses à la clé, qui indiquent le Ton de MI. Si nous voulions transposer en UT, il faudrait raisonner ainsi: par quelle note commence la 1. Partie du 1. morceau? Par un MI. Qu'est-ce qu'un MI dans le Ton de MI. Une Tonique. Il faut donc pour transposer en UT, prendre une clé qui nous permettra d'appeler ce MI, UT; et alors nous prendrons la clé de Sol. Plus de dièse à la clé, car à la place des mots

MI #FA #SOL <sup>1/2</sup> LA SI #UT #RÉ <sup>1/2</sup> MI nous lirons UT RÉ MI FA SOL LA SI UT

Maintenant nous devons être bien persuadés, que la difficulté du changement de Ton, se trouve dans le changement de *mots*.



















Ce Choeur est écrit avec une clé de Sol, le MI Tonique du Ton dans lequel nous sommes, est placé sur la 1. l'eligne; si nous voulons transposer en ut, il nous faut une clé qui nous permette d'appeler notre Tonique du nom d'ut, au lieu de MI. La clé d'Ut 1. l'eligne est nécessairement celle que nous devons prendre.

Si nous voulons analyser ce morceau, il faudra raisonner ainsi: Ton de départ MI. Au Nº 1, modulation au Ton de si, dominante de Mi, car le LA est dièse, et de sous dominante de Mi il devient sensible de si, et si de vient Tonique. Nº 2, retour au Ton Mi, le LA n'étant plus dièsé, c'est ure ne modulation à la sous dominante. Nº 3, encore une modulation au Ton si, qui continue jusqu'au Nº 4, où l'on rentre dans le Ton de Mi, le LA redevenant naturel.

### II. PARTIE.

### DIATONIQUE ET CHROMATIQUE.

On entend par diatonique ce qui procède par Ton, et chromatique ce qui procède par demi ton, en appliquant cette définition théorique à la pratique, nous dirons que diatonique, appartient au Ton, et chromatique hors du Ton; ainsi Fa dièse dans le Ton d'Ut, est un effet chromatique, et dans le Ton de Sol, ce dièse est diatonique; It diese est chromatique dans le Ton de Sol, mais il est diatonique dans le Ton de Ré, ou de LA, ou de MI etc.

Ainsi lorsqu'un accident se présente dans un Ton quelconque, si il persiste, il détermine un Ton, alors il est diatonique du nouveau Ton qu'il décide; si il ne parait que dans une ou deux mesures, il est sentement d'un effet chromatique.





Dans le morceau N.º 4, le placé à la clé nous indique le Ton de Fa FA SOL LA 12 SI UT RÉ MI 12 SOL LA SI UT qui répond pour les intervalles UT RÉ MI FA SOL LA SI UT

Modulation à la Sous Dominante, en baissant ou bémolisant la sensible du Ton que l'on quitte, pour en faire une Sous Dominante; le contraire de la modulation à la Dominante, le sib sera diatonique.

Et dans le N°5, l'Ut dièse est Chromatique, car il ne constitue pas un Ton.



# 12<sup>e</sup> LECON.

### I. PARTIE.

### TON DE SI, DE FA# ET D'UT#

Pour continuer les modulations à la dominante, du ton de M1 nous passerons au ton de S1, toujours en dièsant la sous dominante du ton que nous quittons, et nous aurons la gamme de S1 ainsi conçue

SI #UT #RE 12 MI =FA #SOL #LA 1/2 SI qui répond pour les intervalles à UT RE MI FA SOL LA SI UT

Dans le ton de si cinq dièses à la clé le dernier est la sensible de si; La dominante de si est Fa dièse c'est donc au ton de Fa dièse que nous modulerons après le ton de si naturel

#FA #SOL #LA 1/2 SI #UT #RE #MI 1/2#FA

Puis vient le ton d'ut dièse dominante de la dièse. Dans le ton d'ut dièse toutes les notes sont dièsées.

Remarquons que du ton d'ut naturel au ton d'ut diese, la différence n'est que d'un ½ ton, et que cependant d'ut naturel à ut dièse il y a sept modulations; cette observation nous conduira plus loin lors. que nous nous occuperons des tons homonymes

#UT #RÉ #MI%#FA #SOL =LA #SI%#UT UT RÉ MI FA SOL LA SI UT

Toutes les notes étant augmentées d'un demi ton les intervalles restent les mêmes.



Le morceau précedent, est écrit avec une clé d'Ut 4º ligne et cinq diètes à la clé fa ut sou re la une note au dessus du dernier dièse c'est si nous sommes donc dans le ton de si, ton qui a pour sensible la note zla; si nous voulons lire le morceau avec les paroles ut re mi etc, il nous faut prendre une clé qui nous permettra d'appeler du nom d'ut, la tonique si, et cette cle cevidement la clé de sol.



Le morceau précédent est écrit avec une clé d'tr 2º ligne, et a 6 dieses à la clé #FA #UT #SOL #RÉ #LA #MI, le dernier dièse étant la sensible du ton dans lequel on est, ces six dièses indiquent nécessairement le ton de FA dièse; pour lire ce morceau avec les paroles UT RÉ MI etc, il faudra prendre une clé avec laquelle nous pourons appeler UT, la note que nous appelons FA# c'est encore la clé de SOL.

Le morceau suivant est écrit avec sept dièses au ton d'ur#, on doit comprendre qu'il n'y a dans ce ton, de difficulté, que pour l'instrumentis\_te, qui sera obligé de faire toutes les notes dièses, pour jouer dans le ton effectif; mais pour le chanteur il lira comme si toutes les notes étaient naturelles.











### II. PARTIE.

Pour complèter la théorie des mesures, nous n'avons plus à nous occuper que des mesures % et %, qui toutes deux correspondent au ¼ et au ½; voila le 5/4 1 2 5, voila le 5/8 1 2 5. Nous voyons que la différence ne serait que dans le plus ou moins de vivacité à battre la mesure, pour le % et le 9/16 ce sera la même chose; voila le 9/16 1 2 5. voila le 9/16 1 2 5.

Les deux chiffres s'expliquent comme nous l'avons dejà fait pour les autres mesures, l'unité ronde à été partagée en huit parties appelées croches, on à pris 9 de ces croches pour complèter la mesure %, ou neuf huitième, 1 huitième de plus que la ronde; et pour la mesure % ou neuf seizième, le même raisonement nous servira; seulement, % est la moitié de % mais comme cette moitié se battra en trois parties comme l'entier % la difficulté ne sera pas plus grande. A la 1 ere leçon nous tracerons le tableau des mesures et les observations à faire.



# 15°. LEÇON.

### I. PARTIE.

CONTINUATION DES MODULATIONS À LA SOUS DOMINANTE.

Nous pensons que les modulations à la Dominante, ont été expliqués assez lentement et assez clairement pour que tout le monde ait bien compris, nous pouvons donc maintenant les abandonner, pour continuer les modulations à la Sous Dominante, dont déjà nous nous sommes entretenus à la 9º leçon, mais nous le répétons, nous n'éprouverons aucune difficulté, si nous avons bien saisi ce qui a été dit précédement.

Pour moduler à la Sous Dominante, il faut détruire l'opération que l'on a faite, en modulant à la Dominante: ainsi nous sommes dans le ton

de sol la si sous de mi #fa sol

Si nous voulons retourner au ton d'ut, Sous Dominante de sol. il faudra nécessairement détruire le fa dièse, et en faire fa naturel Sous Dominante du ton d'ut, de Sensible qu'il était dans le ton de sol, et nous aurons ut ré mi fa sol la si li.

Mais en détruisant le dièse placé sur le FA, nous avons évidement baissé cette note, cette Sensible du ton de sol; ainsi nous pouvons dire que pour moduler d'une Tonique quelconque à sa Sous Dominante, il faut baisser la Sensible du ton que l'on quitte, pour en faire la Sous Dominante du ton dans le quel on entre.

Nous comprenons sans peine que du ton d'ut dièse, il nous faudra moduler sept fois à la Sous Dominante, pour arriver en ut naturel.

		Sou	s domina	unte			
#UT	#RÉ	#M1	#FA	#SOL	♯LA	<b>#</b> 81	#UT
# FA	#SOL	#LA	s. d. 81	#UT	#RÉ	#MI	#FA
81	#UT	#RÉ	s.d. Ml	#FA	#SOL	#LA	SI
MI	#FA	; #SOL	s.d. LA	SI	#UT	#RÉ	MI
LA	SI	#UT	s.d. RÉ	MI	#FA	#SOL	LA
RÉ	MI	#FA	s.d. SOL	LA	SÍ	<b>#</b> UT	RE
SOL	LA	SI	s. d. UT	RÉ	Ml	#FA	SOL
UT	RÉ	M1	s.d. FA	SOL	LA	SI	UT

Vous le voyez nous avons été obligés de moduler sept fois à la Sous Dominante, pour du ton d'ut dièse arriver au ton d'ut naturel, à chaque modulation nous perdions un dièse, et c'est toujours la Sensible qui redevient note naturelle.


Arrivés au ton d'ut si nous voulons continuer nos modulations à la Sous Dominante il faudra toujours baisser la Sensible du ton que nous quittons, et comme il n'y a plus de dièse à enlever, nous baisserons la note, et cette opération s'appelera bémoliser, effet que nous avons déjà étudié à la 9. lccon.

		sou	s dominan	ite			
UT	RÉ	MI	s dominar FA	SOL	LA	SI	UT
FA	SOL	LA	bsi	UT	RÉ	MI	FA
81	UT	RÉ	рмі	FA	SOL	LA	bsi
Ьмі	FA	SOL	bLA	bsi	UT	RÉ	ЬМІ
LA	bsi	UT	bré	bmi .	FA .	éог	bla
L <sub>RÉ</sub>	Ьмі	FA	bsor	bLA	bsi	ÙT	bré
<b>h</b> <sub>SGL</sub>	bla	bsi	but	bré	ьмі	FA	bsor
าเา	?RÉ	Ьмі	bfa	bsor	bLA	bsi	but


Chaque nouveau bémol se trouve placé sur la Sous Dominante du nouveau ton, et provient de la note Sensible du ton précédent.

# MOYEN DE RECONNAITRE LE TON DANS LEQUEL ON EST AVEC DES BEMOLS

Comme les dièses, les bémols se posent à la clé en tête du morceau, nous venons de remarquer que chaque nouveau bémol, se trouvait placé, sur la Sous Dominante du ton dans lequel on est; ainsi lorsque nous avons un bémol à la clé, de nous descenderons quatre notes au dessous du si bémol, placé à la clé, et nous trouverons fa; mais si nous avons plusieurs bémols, nous pourons dire que le ton dans lequel nous sommes est l'avant dernier bémol, par la raison que la Sous Dominante à la quelle nous modulons, est déjà bémolisée, et ne se trouve que l'avant dernier bémol, puisque le dernier bémol est la Sensible du ton que l'on quitte, et devient une fois baissé, Sous Dominante du ton dans lequel on entre.



Dans le ton de si bémol, deux bémols à la clé, si et Mi; l'avant dernier bémol si, est le ton dans lequel nous sommes, et Mi est la Sous Dominante, qui a été tiré de Mi naturel, Sensible du ton de FA.



Le nouveau bémol dans le ton de MI est LA bémol, ton dans lequel nous passerons après le ton de MI, par la raison que le bémol est Sous Dominante du ton de MI bémol.

Nous avons remarqué que les intervalles des tons par bémols, étaient les mêmes qu'avec des dièses; c'est à dire 5 tons, et 2 demi tons; et ces deux demi tons placés de la Médiante à la Sous Dominante, et de la Sensible à la Tonique.



Le Nº 1, est en si bémol, deux bémols à la clé, qui ici est une clé d'ut 4º ligne; cela veut dire que pour chanter ce morceau dans le ton, il nous faudra prendre notre Tonique à la touche de si bémol, qui, remarquez le en passant, répond sur le Piano à LA dièse; et l'alphabet de ce morceau nous donnera une gamme ainsi constituée, bsi ut ré bmi fa sol la bsi, puisque pour les intervalles, cette gamme répond parfaitement à celle d'ut, nous aurons la facilité de nommer ut si, ce que nous venons d'appeler bsi SOL LA, sans même changer notre intonation; car, lorsque nous toucherons si bémol sur le Piano, nous dirons ut, en chantant l'intonation de si bémol; car encore une fois, le mot ne peut rien faire à l'intonation, et ce changement de mots, nous sera très utile, puis qu'il facilitera nos études, et nous fera comprendre qu'en musique, on ne doit tenir compte que d'une chose; des intervalles et de la mesure.

Avec la clé d'ut 4º ligne, le Nº 1 a sa Tonique si placé entre la 3º et 4º ligne; pour transposer en ut, il faut trouver une clé qui nous permette d'appeler ut, la Tonique que nous nommions si.

Le Nº 2, est en mi bémol, 3 bémols à la clé; il est écrit avec une clé de fa 4º ligne. Quelle clé faudra-t-il prendre pour transposer en ut? Celle qui nous permettra de donner le nom d'ut à la Tonique.

## II. PARTIE.

|--|

cour le Temps. $\frac{3}{8}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{2}$   $\frac$		describe ventries.
ur le Temps. $\frac{6}{4}$   $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{4}$   Se bat comme un $\frac{6}{8}$   $\frac{1}{4}$   Moitie de mesure $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{4}$   Moitie de mesure $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{4}$   $\frac$	22	1234.
ur le Temps. $\frac{6}{1}$   Moitie de mesure $\frac{12}{2}$   Moitie de mesure $\frac{12}{2}$   Moitie de mesure $\frac{12}{2}$   $\frac{1}{2}$	$\begin{vmatrix} \dot{a} & 2 & Temps \\ \dot{a} & 0 \end{vmatrix}$ our le Temps. $\frac{6}{4}$	Se bat comme un
aur le Temps. $\frac{9}{1}$ . $\frac{2}{1}$ . $$	pour le Temps. 8	
aur le Temps. 16	d 3 Temps 9   J. J.   J.   J.   J.   J.   J.   J.	
z que chacune des mesures derirées correspond à l'une des mesures simples. Elles différent par le Rythme.	our le Temps. 16	Se bat comme un
	r que chacune des <i>mesures derirées</i> correspon	1 2 3 nd à l'une des mesures simples. Elles différent par le Rythme.
	MESURES SIMPLES.	MESURES COMPOSÉES.
	mesure a $2$ $Temps$ , rythme $Binaine$ ou $\frac{2}{4}$	$1$ mesure a $2$ $\it Temps,  { m rythme}  \it Teimire  { m ou}  rac{6}{8}$
MESURES COMPOSÉES.  1 mesure à 2 <i>Temps</i> , rythme <i>Termaire</i>	mesure à 3 Temps, rythme Binaire ou 3	1 mesure a 5 $Temps_s$ rythme $Termaire$ ou $rac{9}{8}$

Pour les mesures dérivées, on emploie ordinairement que le % et le %, il est très rare de rencontrer les autres.

Du reste nous devons comprendre, qu'elles n'étaient utiles, qu'à l'époque ou l'on attachait à chaque figure de notes, une durée de temps; mais aujourd'hui que cette convention de mouvement, est remplacé par les mots Andante Allegro etc peu importe d'écrire un ½ ou un ½, un ½ ou un ½, un ½ ou un ½.



# **14**. LEÇON.

## I.ere PARTIE.

### TONS HOMONYMES.


Nous avons remarqué que pour arriver du ton d'ut naturel, au ton d'ut dièse, il fallait moduler sept fois à la Dominante, et que cependant ces deux tons n'étaient séparés que d'un ½ ton, ut et ut dièse sont homonymes, ils portent le même nom, sept modulations les séparent, il en sera de même entre tous les tons homonymes; pour bien comprendre ce fait, il nous faut prendre plusieurs exemples.





Nous voyons par là, que nous ne chanterons jamais avec plus de 3 accidents, car si nous avons 4 dièses à la clé ton de m1 naturel, nous pourrons lire notre morceau avec 5 bémols à la clé ton de m1 naturel.

Le morceau suivant est écrit avec 4 bénuels à la clé ton de LA bémol, nous pourrons donc étudier ce morceau avec trois dièses ton de LA naturel, et pour la transposition en ur, la clé de FA 4º. ligne nous servira pour les deux tons.




Pour les intervalles, ces deux gammes sont bien les mêmes; ainsi peu importe de les étudier avec des dièses ou avec des bémols, seulement si nous voulons chanter dans le ton effectif, il faudra le prendre sur le Piano tel qu'il aura été indiqué par l'auteur.





GOD SAVE THE KING



Quelle cié faudra t'il employer pour transposer le morceau N° 2 en 11. Une clé qui nous permettra de nommer ut, le si note Tonique du morceau.

AIR DE LA DAME BLANCHE.



### II. PARTIE.

#### SYNCOPE.

Chaque auteur explique la Syncope à sa manière, Rodolphe semble d'abord confondre la Syncope avec la liaison, car c'est la confondre que de donner pour exemple de la Syncope, celui placé ci dessous et pris dans sa méthode, Page 107.



Si on peut considérer cet exemple comme une Syncope simple, il faudrait au moins comme le fait M. H. Lemoine, faire connaître la Syncope brisée, comme il le fait dans cet exemple de sa méthode de chant, Page XIII.

### EXEMPLES DES SYNCOPES.



Du reste voici comment l'auteur s'explique sur la Liaison et la Syncope.

Ja Estison ou Coulé est un demi cercle qui lie deux ou plusieurs notes ensembles, et que l'on exécute sans reprendre respiration, ou d'un seul coup d'archet. EXEMPLE 1.

Elle s'emploie aussi pour lier deux notes sur le même dégré, dans ce cas, la seconde note ne doit pas être répetée. EXEMPLE 2.



Il y a deux sortes de Syncopes, la Syncope régulière, et la Syncope brisée.

La Syncope régulière se fait sentir de deux manières.

- 1°. Lorsqu'une note partage également sa valeur, entre un temps faible, ou la partie faible d'un temps, et un temps fort, ou la partie forte du temps suivant.
- 2° Lorsque deux notes d'une valeur égale et placées sur le même dégré, sont liées ensembles.

La Syncope brisée, est formée par deux notes placées sur le même dégré et liées ensembles, mais dont la valeur est moins longue d'un côté que de l'autre.

### N. La Syncope commence toujours sur un temps faible ou la partie faible d'un temps.

Les temps de chaque espèce de mesure se divisent en temps forts et en temps faibles. Dans les mesures à quatre temps, le 1.º et le 5.º sont forts, le 2.º et le 4.º sont faibles. Dans les mesures à trois temps le 1.º est toujours fort, le 2.º et le 3.º sont faibles. Il y a cependant des cas où les deux premiers sont forts et le 5.º faible, et d'autres où le 1.º et le 5.º sont forts et le 2.º faible. Dans les mesures a deux temps, le 1.º est fort et le 2.º faible.

Ges temps se subdivisent aussi en parties fortes et en parties faibles: la première moitié d'un temps en est la partie forte et la seconde moitié, la partie faible.

Il est bien certain que lorsque deux notes ne seront pas sur le même dégré, la différence de la Liaison et de la Syncope sera bien claire, ainsi voilà une Liaison qui indique que sur la voyelle A, il faudra une seule émission de voix, mais quand deux notes sur le même dégré se trouveront liées, où sera la différence de la Syncope et de la Liaison.

Comme dans les mesures Nº 5 et 4.

Pour nous, nous n'admettrons comme Syncope, que les notes dont la valeur appartiendra à deux temps différens, et, mesure 3 et 4, il n'y a pas de notes dont la valeur appartient à deux temps différens, ces deux notes sont donc tout bonnement liées entre elles.

Mais mesure 9 par exemple, le mi produit bien un effet de Syncope, car la moitie de ce mi appartient au frappé, et l'autre moitié au mouvement à droite: ainsi pour comprendre cette mesure, il faut se figurer que le mi représente 2 croches, et au lieu de



Rodolphe qui d'abord ne donne que des exemples de Liaisons pour des Syncopes, dans le courant de sa méthode donne une page d'Exemples, dans lesquels il y a véritablement des Syncopes, comme nous les comprenons. Nous terminerons là, la théorie des Syncopes sauf a y revenir en tems utile.





### II. PARTIE.

### MORCEAUX ÉCRITS SANS BARRES DE MESURES.

Afin dêtre bien persuadé que la théorie des mesures, à été bien comprise, nous lirons les morceaux suivans sans barres de mesures; ici nous avons indiqué une première mesure, plus tard, nous n'en indiquerons pas du tout.





La basse du morceau précédent, n'est qu'une basse d'accompagne ment, formé avec des notes qui se trouvent dans l'accord, avec celles de la 1. Partie.



nécessité car il nous remettra en mémoire la marche des modulations, l'Unité d'accords entre tous les tons, les clés à employer pour la transposition et les sons homonymes.



N'oublions pas que du ton d'ut dièse, pour revenir au ton d'ut naturel, il faut moduler sept fois à la Sous Dominante, à chaque modulation nous perdons un dièse, et la Sensible redevient Sous Dominante. Après nos sept modulations nous nous trouvons en ut, et nous pouvons continuer de moduler à la Sous Dominante; mais alors, aulieu du bécarre, c'est le bémol que nous emploierons pour baisser la Sensible, afin d'en faire la Sous Dominante du ton dans lequel on entre.



Nous le répétons encore, l'examen de ces tableaux est de la dernière

Si nous lisons ses accords avec la clé de Sol, nous aurons besoin d'un diese à la clé, diese qui rendra nos intervalles semblables à ceux du ton d'ut, si nous lisons avec la clé d'ut 2º ligne, le fa diese disparait, car les notes seront appelées du même nom que dans le 1º Exêmple; mais noublions pas que le véritable ton pourra être chanté avec n'importe quels mots.

Nous placerons en tête de chaque ton la clé de transposition. Nous répeterons dans les accords, les dieses placés à la clé afin de rendre les exemples plus sensibles.



Avec la clé d'ut 4<sup>e</sup>. ligne qui nous permet de donner le nom d'ut à la Tonique RÉ les deux dièses deviennent inutiles.



# 15. LECON.

### I, PARTIE.

### DE L'UNITE DES ACCORDS.

Comme Résumé de ce que nous avons vu jusqu'a présent, il est de toute nécessité de revoir les accords de tous les tons, que nous avons étudiés; cet examen achèvera de nous faire comprendre notre systê... me musical.

Système d'unité puisque dans chaque ton, nous retrouverons toujours les mêmes propriétés aux notes, en les considérant sous leurs dénominations générales de Tonique, médiante, dominante etc. et dans tous les tons la Tonique nous donnera un accord majeur, la Sus Tonique un accord mineur, la Médiante un accord mineur, la Sous Dominante un accord majeur, la Dominante un accord majeur, la Sus Dominante un accord mineur, et la Sensible un accord neutre.

Nous ne saurions trop recommander, d'étudier avec attention le tableau des accords que nous présentons ici, car il rappelera la marche des modulations, en nous fortifiant sur l'intonation des tons, et des demi tons, et nous apprendra à bien connaître les notes sous leurs dénominations génerales.



